

Inhaltsverzeichnis

Reiter Anzeige Einstellen

Unterreiter lokale Anzeige

.....


.....

3

3


Reiter Anzeige Einstellen

Unterreiter lokale Anzeige



Box Anzeigeprofile:

Im Programm können mehrere Anzeigeprofile abgespeichert werden. In dieser Box werden alle vorhandenen Anzeigeprofile gelistet. Durch einfaches auswählen kann das Profil gewechselt werden. Das gewählte Profil wird beim Programmstart geladen.



Über die Schallfläche mit dem Hamburgermenü können verschiedene Aktionen mit dem Profil ausgeführt werden.

Profileigenschaften:

Monitor:

Hier wird eingestellt auf welchem Monitor das Anzeigefenster dargestellt wird. Die Nummerierung beginnt bei 1. Dies funktioniert nur im Vollbild-Modus.

Checkbox Vollbild:

Hier kann das Anzeigefenster zwischen Vollbild- und Fenstermodus umgeschaltet werden.

Position X/Y; Größe X/Y:

Hiermit kann im Fenstermodus die Größe und Position des Anzeigefensters eingestellt werden. Je nach Monitoranordnung können die Werte der Position auch negative Werte sein.

Raster:

Sobald ein Anzeigeobjekt gewählt ist schaltet sich das Anzeigefenster in den Edit-Modus. Um Anzeigeobjekte einfacher anordnen zu können wird ein Raster angezeigt. Wenn Objekte mit der Maus verschoben oder in der Größe geändert werden dann rastet die Maus an dem Raster ein. Hier können 3 verschiedene Rasterweiten gewählt werden. Je nach eingestellten Farben für Hintergründe und Objekte kann es sein das der Kontrast zum Raster sehr gering ausfällt. Um wieder einen höheren Kontrast zu erreichen kann hier die Rasterfarbe geändert werden.

Anzeigegruppen:

Es sind für jedes Profil 6 Anzeigegruppen vordefiniert. Diese entsprechen den 6 Anzeigeebenen die am unteren Fensterrand umgeschaltet werden können.

Anzeigeeigenschaften:

Hintergrundbild:


Hier kann für jede Anzeigegruppe ein individuelles Hintergrundbild definiert werden. Der Kontrast zur Schrift sollte beachtet werden.

Hintergrundfarbe:

Hier kann anstatt eines Hintergrundbildes eine Hintergrundfarbe für das Anzeigefenster eingestellt werden.

Anzeigeobjekte:

Hier werden alle Anzeigeobjekte gelistet die auf der aktuellen Anzeigeebene vorhanden sind. Durch das Wechseln der Anzeigeebene verändert sich die Liste automatisch.



Durch das Anklicken eines Anzeigeobjekts wird in den Editor-Modus umgeschaltet:

- Das Raster wird angezeigt
- Das Anzeigeobjekt wird im Anzeigefenster umrahmt und mit Drag&Drop Punkte versehen.
- Die Eigenschaften des Anzeigeobjekts werden rechts in der Box Objekteigenschaften angezeigt.

Hamburger Menü Neu

Hiermit kann ein neues Anzeigeobjekt erstellt werden.

Hamburger Menü Löschen

Hiermit kann das aktuell gewählte Anzeigeobjekt gelöscht werden.

Hamburger Menü Format kopieren

Kopiert alle Eigenschaften des gerade gewählten Anzeigeobjekts in einen zwischen Puffer.

Hamburger Menü Format einfügen

Kopiert alle Eigenschaften des zwischen Puffer auf das gerade gewählte Anzeigeobjekt. Dies funktioniert auch über Anzeigegruppen hinweg.

Tabellenspalte S:

Diese Spalte definiert die Anzeigereihenfolge.

Beispiel:




Bild 1 hat hier eine niedrige Anzeigereihenfolge.

Bild 2 hat eine hohe Anzeigereihenfolge.

Daher wird Bild 2 über Bild 1 angezeigt.

Dasselbe gilt in der Tabelle.

Je höher das Anzeigeobjekt in der Tabelle,
desto höher die Anzeigereihenfolge.

Schaltfläche Pfeil nach Oben:

Hiermit kann das aktuell gewählte Anzeigeobjekt in der Anzeigereihenfolge nach oben verschoben werden.

Schaltfläche Pfeil nach Unten:

Hiermit kann das aktuell gewählte Anzeigeobjekt in der Anzeigereihenfolge nach unten verschoben werden.

Box Objekteigenschaften:

Nach der Wahl eines Anzeigeobjektes werden hier alle zugewiesenen Eigenschaften angezeigt. Hier können die Eigenschaften beliebig verändert werden. (siehe Abschnitt: Eigenschaften von

Anzeigeobjekten)

Auswahl aufheben:

Hiermit wird der Edit-Modus verlassen. Wenn ein Anzeigeobjekt gewählt wurde ist dies auf dem Anzeigefenster umrahmt. Durch das Aufheben der Auswahl wird dieser Rahmen wieder entfernt. Das Raster wird ausgeblendet.

From:

<https://freescoreboard.org/> - **FreeScoreBoard**

Permanent link:

<https://freescoreboard.org/doku.php?id=de:im:anzeigeeinstellen>

Last update: **2022/05/25 23:13**

